

Asterisk é um open source desenhado para conectar chamadas com o mundo exterior através de IP, conexões analógicas e digitais. A seguinte informação tem como propósito orientá-lo sobre a configuração e conexão da Voxbeam usando Asterisk.

Configuração:

Depois de instalar o Asterisk, mudar para este diretório: etc/asterisk e localize o arquivo sip.conf. Confira e veja se você tem as configurações listadas abaixo neste arquivo.

```
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
dtmfmode=rfc2833
srvlookup=yes
```

Em seguida, adicione as configurações abaixo e modifique para as suas especificações para chamadas de entrada e de saída. .

```
[voxbeam_outbound]
type=peer
insecure=very
nat=no
canreinvite=no
username=your_name
secret=your_asterisk_password
host=sbc.voxbeam.com
context=voxbeam_outbound
```

```
[voxbeam_inbound]
type=peer
insecure=very
nat=no
canreinvite=no
username=your_name
secret=your_asterisk_password
host=95.211.119.240
context=voxbeam_inbound
host=95.211.119.240
context=voxbeam_inbound
```

Dial Plano:

Depois de ter terminado a configuração do arquivo sip.conf, salve o arquivo, em seguida, saia. Vá para o arquivo extension.conf. Neste arquivo você poderá fazer o script do plano de discagem para chamar a Voxbeam. Temos três rotas de voz (Platinum, Gold e Silver) com um prefixo tecnologia para cada um deles. Para usar nossas rotas de voz, você precisa adicionar o prefixo tecnologia antes do código de país. Aqui está um exemplo de uma linha de extensão no Asterisk.

Chamadas de Saída:

```
*** Dial Plano para chamadas através da Platinum ***
exten => _NXXNXXXXXX,1,Dial(SIP/
voxbeam/0011102${EXTEN})
```

```
*** Dial Plano para chamadas através da Gold ***
exten => _NXXNXXXXXX,1,Dial(SIP/
voxbeam/0011101${EXTEN})
```

```
*** Dial Plano para chamadas através da Silver ***
exten => _NXXNXXXXXX,1,Dial(SIP/
voxbeam/0011103${EXTEN})
```

```
*** Dial Plano para chamadas através da Call Center ***
exten => _NXXNXXXXXX,1,Dial(SIP/
voxbeam/0011104${EXTEN})
```

Você pode configurar com base em suas necessidades, mas você deve incluir nosso prefixo técnico para cada uma de nossas rotas de voz.

Silver: 0011103
Gold: 0011101
Platinum: 0011102
Call Center: 0011104

*** Nota *** Certifique-se de carregar Asterisk depois de tudo concluído. Aqui está o comando para carregar o Asterisk: asterisk-rx